

## ISTRUZIONI BREVI PER LA CONFIGURAZIONE DI OUTLOOK 2003

Esempio di configurazione dell'account **con i dati ricevuti dal webmaster** all'attivazione della vostra casella e-mail: **supponiamo** solo a titolo di esempio che i dati inviati i seguenti:


il vostro nome utente è **webmaster@miodominio.it**

e la vostra password è **123456**

il vostro dominio è **miodominio.it**

Usando questi dati, potete accedere direttamente dal sito alla vostra casella di posta elettronica, per esempio per la casella **webmaster**, quindi la vostra casella mail corrisponderà a '**webmaster@miodominio.it**' ed avete settato la password necessaria per accedervi.

### Passo 1



## Passo 2

**Questa procedura guidata consente di impostare e modificare gli account di posta elettronica e gli elenchi in linea utilizzati da Outlook.**

**Posta elettronica**

- Aggiungi un nuovo account di posta elettronica
- Visualizza o cambia gli account di posta elettronica esistenti

**Elenco in linea**

- Aggiungi un nuovo elenco in linea o rubrica
- Visualizza o cambia gli elenchi in linea o le rubriche esistenti

< Indietro   Avanti >   Chiudi

### Passo 3

**Microsoft Exchange Server**  
Connessione a un server di Exchange per il download dei messaggi, l'accesso alle cartelle pubbliche e la condivisione dei documenti.

**POP3**  
Connessione a un server di posta elettronica POP3 per il download dei messaggi.

**IMAP**  
Connessione a un server di posta elettronica IMAP per il download dei messaggi e la sincronizzazione delle cartelle della cassetta postale.

**HTTP**  
Connessione a un server di posta elettronica basato sul Web, quale Hotmail, per il download dei messaggi e la sincronizzazione delle cartelle della cassetta postale.

**Altri tipi di server**  
Connessione a un altro tipo di server di posta elettronica Microsoft o di altri produttori.

< Indietro   **Avanti >**   Annulla

#### Passo 4

Compilare come da figura, ponendo attenzione particolare alla / in **Nome Utente**

**Impostazioni posta elettronica Internet (POP3)**  
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

**Informazioni utente**

Nome:

Indirizzo posta elettronica:

**Informazioni server**

Server posta in arrivo (POP3):

Server posta in uscita (SMTP):

**Informazioni accesso**

Nome utente:

Password:

Memorizza password

Accedi con autenticazione password di protezione (SPA)

**Prova impostazioni**

Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.


A questo punto e' necessario impostare l'autenticazione del server smtp del vostro dominio, come indicato nei passi successivi:

**Attenzione:** E' possibile che alcuni fornitori di connessioni internet (ad esempio Tele2, Tre, ecc..) **NON consentano** l'invio dei messaggi da indirizzi legati a domini registrati con Aruba utilizzando **smtp.nomedominio.xxx**: in questi casi il parametro da inserire potrebbe ad esempio essere **smtp.tele2.it** e relativa autenticazione oppure **smtp.tre.it**. Ovviamente per ulteriori dettagli fare riferimento specifico al proprio provider di connessione.


Passo 5  
Autenticazione **Server SMTP**

### Impostazioni posta elettronica Internet (POP3)

Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.



<b>Informazioni utente</b>	<b>Informazioni server</b>
Nome: <input type="text" value="webmaster"/>	Server posta in arrivo (POP3): <input type="text" value="pop3.miodominio.it"/>
Indirizzo posta elettronica: <input type="text" value="webmaster@miodominio.it"/>	Server posta in uscita (SMTP): <input type="text" value="smtp.miodominio.it"/>
<b>Informazioni accesso</b>	<b>Prova impostazioni</b>
Nome utente: <input type="text" value="webmaster@miodominio.it"/>	Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.
Password: <input type="password" value="*****"/>	<input type="button" value="Prova impostazioni account ..."/>
<input checked="" type="checkbox"/> Memorizza password	<input type="button" value="Altre impostazioni ..."/>
<input type="checkbox"/> Accedi con autenticazione password di protezione (SPA)	



Passo 6  
Autenticazione **Server SMTP**

Generale Server della posta in uscita Connessione Impostazioni avanzate

Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione:

Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo

Accedi con

Nome utente:

Password:

Memorizza password

Accedi con autenticazione password di protezione (SPA)

Accedi al server della posta in arrivo prima di inviare i messaggi

OK Annulla